


WIN 7 手動設定 802.1X

綜計組 資訊科



請於 “網際網路存取” 點選滑鼠右鍵，
點選 “開啟網路和共用中心”



控制台 > 網路和網際網路 > 網路和共用中心

控制台首頁

變更介面卡設定

變更進階共用設定

檢視您基本的網路資訊並設定連線

WIN-SVHC90CU716 (這部電腦)

網路

網際網路

檢視完整網路圖

檢視作用中的網路

網路
公用網路

變更網路設定

設定新的連線或網路

設定無線、寬頻、撥號、藍牙或 VPN 連線，或設定路由器或存取點。

連線到網路

連線或重新連線到無線、有線、撥號或 VPN 網路連線。

選擇家用群組和共用選項

存取位於其他網路電腦的檔案和印表機，或變更共用設定。

疑難排解問題

診斷與修復網路問題，或取得疑難排解資訊。


請參閱

HomeGroup

Windows 防火牆

網際網路選項

於視窗中點選
“設定新的連線或網路”



於視窗中點選
“手動連線到無線網路”

手動連線到無線網路

輸入您要新增之無線網路的資訊

1. 網路名稱(E): iner-peap

2. 安全性類型(S): WPA2-Enterprise

加密類型(R): AES

安全性金鑰(K):


3. ☒ 自動啟動這個連線(D)


☐ 即使網路未廣播，還是進行連線(Q)

警告: 若選取此選項，您電腦的隱私權可能會有風險。


4. 下一步(N) 取消

1. 於網路名稱處，輸入
“iner-peap”
2. 安全性類型選擇
“WPA2-Enterprise”
3. 並勾選
“自動啟動這個連線”
4. 點選 “下一步”







- 1、選擇“安全性”標籤
- 2、再點選“設定”




- 1、取消勾選“確認伺服器憑證”
- 2、再點選“設定”




取消勾選“自動使用我的 Windows 登入名稱及密碼 (及網域，如果有的話)”，並點選“確定”



勾選“強制網路存取保護”，點選“確定”



於視窗中點選“進階設定”



勾選“指定驗證模式”，並下拉選單點選“使用者驗證”



輸入完個人帳號及密碼後，點選確定，隨後關閉其餘視窗即可使用“iner-peap”無線網路服務